Universa

Produttiva, buona lavabilita', buona qualita' culinaria

Raccomandazioni per un buon raccolto

Obiettivi per un ottimale stato della pianta

- Buona alzata = buona preparazione del suolo e del seme
- Concimazione ottimale

Limitare lo stress della pianta

- Irrigazione precoce

Gestire l'ingrossamento dei tuberi

- Giusta densità
- Giusta concimazione
- Irrigazione controllata
- Disseccamento

Preparazione del seme

- **Stoccaggio del seme in cella frigorifera**
- **Semina allo stadio « punto bianco», seme riscaldato**

stadio «punto bianco»

- Fuoriuscire il seme dalla cella frigorifera 15 giorni prima della semina e stoccare il prodotto in un locale aerato. In caso di semina ritardata sistemare i sacchi non impilati.
- In caso di seme tagliato :
  - Il taglio va realizzato su tuberi asciutti, 1 settimana dopo la fuoriuscita dal frigo, o non appena il seme viene ricevuto dal fornitore francese;
  - Asciugare il seme 1 settimana prima di seminare *(buona cicatrizzazione del seme e non ci devono essere problemi di marciume)*

- **Trattamento contro la rhizoctonia :** fortemente consigliato
  - Sia come trattamento del seme *(polvere o irrorazione o immersione)*
  - Sia come trattamento localizzato lungo il solco della semina *(più efficace rispetto al trattamento diretto)*

Preparazione del suolo

- **Lavorazione del suolo e semina in condizioni ottimali (senza ristagni d'acqua)**
- **Preparazione del suolo profonda e leggera su 15/18 cm per favorire lo sviluppo delle radici**
- **Rincalzatura senza danneggiare l'apparato radicale**

Densita'

Calibro	Piedi/ha
28/35	50 000 piedi/ha (1T250)
35/45	42 000 piedi/ha (2T100)
45/55 tagliati (in 2)	50 000 piedi/ha (2T500)
45/55 interi	35 000 piedi/ha (3T400)

Universa

Produttiva, buona lavabilita', buona qualita' culinaria

Fertilizzazione

- **Azoto :** da 160 a 200 U da modulare in funzione degli apporti ricevuti dal suolo *(fare un bilancio dell'azoto)*
  - Apportare al massimo i 2/3 della concimatura azotata sottoforma organica
  - Frazionare gli apporti azotati : ¾ alla semina, ¼ prima della fioritura
  - Esempio : Concime organico 100 Qx x 1% : 100 u
    Concime minerale alla semina : 50 u
    Concime minerale prima della fioritura : 30 u
    Totale = 180 u
- **Fosforo :** da 80 a 100 U
- **Potassio :** è un elemento molto importante per limitare gli stress idrici in quanto favorisce lo sviluppo delle radici da 250 a 300 u, anche 350 u se il rapporto K2O/Mgo ≤ 1.2
- **Magnesio :** nessun apporto *(suoli ricchi)*

Trattamento peronospora

- **Assicurare una protezione regolare durante tutta la vegetazione**

Disseccamento : indispensabile per ben controllare i calibri e per una bella presentazione

- **Disseccamento chimico in 2 passaggi**
- **Frantumazione delle foglie e dei gambi a 20 cm + disseccamento chimico.**

Irrigazione

- **Sin dall'inizio della tuberizzazione** *(stadio « chicco di grano »)*
  - Inumidire bene il suolo : da 1 a 2 irrigazioni di 25 mm a seconda dello stato idrico del suolo
    I fondi dei solchi devono restare umidi
- **Proseguire le irrigazioni regolarmente per 1 mese**
  - Cadenza degli apporti secondo il bilancio idrico : da 25 a 30 mm / 7 giorni
  - Interrompere l'irrigazione 10 giorni prima della data del disseccamento
- **Irrigazione precoce = tuberi più allungati, calibri omogenei**
- **Irrigazione precoce = tasso di scarti ridotto**

stadio «chicco di grano»

irrigazione precoce

Bretagne - Plants

Pat Italia

Unione Nazionale tra le Associazioni dei produttori di Patate
UNAPA
Società Consortile a responsabilità limitata

COOPÉRATIVE cecab